Жилет оверсайз резинкой

Жилет из двух деталей, связанных резинкой 2×2. Проймы закрываются сразу, горловина V-образная, швы только плечевые и боковые.

Чем вяжем	спицы, 6 мм и 5 мм
Сложность	просто
Размеры	S–M, L–XL (ширина по груди изделия 113 и 122 см)
Плотность	17 п × 22 р = 10 см (резинка 2×2)
Пряжа	Lanoso ALPACANA, 100 г · 130 м

Размеры

	S–M (42–46)	L–XL (48–54)
Ширина по груди изделия, см	113	122
Длина, см	62	64
Глубина проймы, см	22	24
Глубина V-образной горловины, см	14,5	16,4

Жилет свободного кроя, который вяжется из двух деталей резинкой 2×2. Числа даны в порядке «S–M / L–XL».

Что понадобится

- **Пряжа:** Lanoso ALPACANA, 40% акрил, 35% шерсть, 25% альпака, 100 г / 130 м — 7 / 8 мотков (около 870 / 970 м, считая обвязку проймы и горловины).
- **Спицы:** прямые или круговые 6 мм для основной части, 5 мм для обвязки.
- **Прочее:** булавки, 4 маркера, игла.

Плотность

17 п × 22 р = 10 × 10 см резинкой 2×2 на спицах 6 мм в расслабленном виде. Образец положите на плоскую поверхность без растягивания и измерьте. Резинка при носке слегка стягивается, поэтому ширина изделия получается меньше размера выкройки на 2–3 см: это учтено.

Сокращения

- **л.** — лицевая, **изн.** — изнаночная; **кром.** — кромочная (первая петля снимается, последняя — лицевая);
- **2 вм. л. / 2 вм. изн.** — две петли вместе лицевой / изнаночной;
- **Резинка 2×2** — лицевой ряд: кром., 2 л., *2 изн., 2 л.*, кром.; изнаночный ряд: вязать по рисунку (лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными).

Как вязать

Спинка. Наберите 96 / 104 п. Проверка: 96 = 2 кром. + 2 л. + 23 × 4 п., 104 = 2 кром. + 2 л. + 25 × 4 п. Вяжите резинкой 2×2 88 р. (около 40 см). Затем закройте по 4 п. в начале двух следующих рядов: на спицах 88 / 96 п.

Продолжайте резинкой ещё 48 / 52 р. (22 / 24 см). В последнем ряду закройте: 28 / 30 п. (правое плечо), 32 / 36 п. (горловина), 28 / 30 п. (левое плечо). Проверка: 28 + 32 + 28 = 88 и 30 + 36 + 30 = 96.

Перёд. Вяжите так же, как спинку, до проймы: 88 р., закрытие по 4 п. с обеих сторон. На спицах 88 / 96 п. Продолжайте резинкой ещё 16 р. (около 7 см).

V-образная горловина. Разделите работу ровно пополам: по 44 / 48 п. на каждую половину (отложите одну на булавку) и вяжите каждую отдельно. В каждом 2-м ряду убавляйте 1 п. у горловины (16 / 18 раз) по рисунку резинки: 2 вм. л. или 2 вм. изн. На плече остаётся по 28 / 30 п.

Проверка: 44 − 16 = 28 и 48 − 18 = 30, как на плече спинки. 16 убавок через 2 ряда занимают 32 / 36 р. (14,5 / 16,4 см). Всего от проймы: 16 + 32 = 48 и 16 + 36 = 52 р. Закройте плечевые петли.

Сборка и отделка

1. Сшейте плечевые швы петельным швом. Боковые швы не сшивайте до обвязки проймы.
2. Обвязка проймы (спицы 5 мм): по краю проймы поднимите 76 / 82 п. (3 п. на каждые 4 р. и все закрытые петли), вяжите резинкой 1×1 5 кругов и закройте. Проверка: 2 × 48 × 3 : 4 + 4 = 76 и 2 × 52 × 3 : 4 + 4 = 82.
3. Обвязка горловины: поднимите 80 / 90 п. (по спинке 32 / 36 п. и по полочке 3 п. на каждые 4 р.), в центре V каждый круг вяжите двойную убавку. 5 кругов резинкой 1×1, закройте.
4. Сшейте боковые швы матрасным швом. Увлажните и расправьте на полотенце.

Совет

Резинка 2×2 в этой пряже легко вытягивается по длине, поэтому не вешайте мокрый жилет на плечики: сушите плоско. Боковой шов вышивайте мягким швом на изнанке, чтобы он оставался эластичным, а не стягивал. Если жилет надевается поверх объёмных вещей, вяжите большего размера и не меняйте число повторов резинки.

Наведите камеру телефона — откроется этот мастер-класс на сайте: пряжа для него, отметки «вяжу сейчас», калькулятор пряжи.
uzorlab.ru/skhemy/zhilet-oversize-rezinkoi